Configuración del Equilibrio de Carga del Cliente VPN con Ordenamiento Cíclico DNS en ASA

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Configurar
Diagrama de la red
Configuraciones
Paso 1. Configuración de VPN Anyconnect en ASA
Paso 2. Configuración de DNS de ordenamiento cíclico en el servidor DNS
Verificación
Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar el equilibrio de carga del cliente anyconnect vpn con ordenamiento cíclico DNS en ASA.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Ha asignado direcciones IP en sus ASA y ha configurado el gateway predeterminado.
- · Anyconnect VPN está configurado en los ASA.
- Los usuarios de VPN pueden conectarse a todos los ASA con el uso de su dirección IP asignada individualmente.
- El servidor DNS de los usuarios de VPN es compatible con ordenamiento cíclico.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Software Anyconnect VPN Client versión 4.10.08025
- Software Cisco ASA versión 9.18.2
- Windows Server 2019

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red



Diagrama de la red

Configuraciones

Paso 1. Configuración de VPN Anyconnect en ASA

Para obtener información sobre cómo configurar AnyConnect VPN en ASA, consulte este documento:

<u>ASA 8.x: Ejemplo de Configuración de Acceso VPN con AnyConnect VPN Client Usando</u>
 <u>Certificado Autofirmado</u>

Esta es la configuración de ambos ASA en este ejemplo:

ASA1:

interface GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 1 webvpn enable outside anyconnect enable tunnel-group-list enable group-policy anyconnect internal group-policy anyconnect attributes dns-server value 192.168.1.99 vpn-tunnel-protocol ssl-client default-domain value example.com username example1 password ***** username example1 attributes vpn-group-policy anyconnect service-type remote-access tunnel-group anyconnect-tunnel-group type remote-access tunnel-group anyconnect-tunnel-group general-attributes address-pool anyconnect default-group-policy anyconnect tunnel-group anyconnect-tunnel-group webvpn-attributes group-alias example enable ASA2: ip local pool anyconnect 10.4.0.100-10.4.0.200 mask 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0 interface GigabitEthernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 1 webvpn enable outside anyconnect enable tunnel-group-list enable group-policy anyconnect internal

```
group-policy anyconnect attributes
dns-server value 192.168.1.99
vpn-tunnel-protocol ssl-client
default-domain value example.com
username example1 password *****
username example1 attributes
vpn-group-policy anyconnect
service-type remote-access
tunnel-group anyconnect-tunnel-group type remote-access
tunnel-group anyconnect-tunnel-group general-attributes
address-pool anyconnect
default-group-policy anyconnect
tunnel-group anyconnect
tunnel-group anyconnect-tunnel-group webvpn-attributes
group-alias example enable
```

Debe poder conectarse a ambos ASA mediante su dirección IP asignada individualmente antes de pasar al paso 2.

Paso 2. Configuración de DNS de ordenamiento cíclico en el servidor DNS

Puede utilizar cualquier servidor DNS compatible con ordenamiento cíclico; en este ejemplo, se utiliza el servidor DNS en Windows Server 2019. Para obtener información sobre cómo instalar y configurar el servidor DNS en el servidor Windows, consulte este documento:

Instalar y configurar el servidor DNS en Windows Server

En este ejemplo, 10.3.1.4 es el servidor de Windows con el servidor DNS habilitado para el dominio example.com.

<u>Å</u>	DNS M	anager		_ 🗆 X
File Action View Help				
🗢 🄿 🙍 📷 🤷 👘				
🚊 DNS	Name	Туре	Status	DNSSEC Status
 ▲ WIN-RTR8IC0V77A ▲ Forward Lookup Zones extemple.com ■ Reverse Lookup Zones ▶ ■ Trust Points ▶ ■ Conditional Forwarders ▶ ■ Global Logs 	example.com	Standard Primary	Running	Not Signed
	<	Ш		>
	r			

Servidor DNS

Asegúrese de que el ordenamiento cíclico está habilitado para el servidor DNS:

- 1. En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio y seleccione Herramientas administrativas > DNS.
- 2. En el árbol de la consola, seleccione el servidor DNS que desea gestionar, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Propiedades.
- 3. En la pestaña Advanced, asegúrese de que la opción Enable round robin esté marcada.

å	DNS Manager 📃 🗖 🗙
File Action Vie	w Help
* 🕈 🙎 🚾	
👗 DNS	Name
■ WIN-R ■ For ■ For ■ REV ■ Tru ■ Cor ■ Cor ■ Glo	Configure a DNS Server New Zone Set Aging/Scavenging for All Zones Scavenge Stale Resource Records Update Server Data Files Clear Cache Launch nolookup All Tasks • View • Delete Refresh Export List
	Help
Opens the properties	dialog box for the current selection.

Turno rotativo 1

WIN-RTR8IC0V77A Properties

2

E

Debug Loggin		Event	Logging		Monitoring
Interfaces	Forwarde	rs	Advanced		Root Hints
Server version nu 6.3 9600 (0x258	mber: 0)		μĘ		
Server options: Disable recursi Enable 50ND of Fail on load if b	on (also disab condaries ad zone data phin	ies forv	(anders)		
Image: Internal control I					
Load zone data or	startup:	From	n Active Direct	ory and	fregistry 🗸 🗸
Enable automatic scavenging of stale records					
Scavenging pe	ei od:	0	d	ays	v
				Reset	t to Default
4	ж	Cance	Ap	pły	Help

Turno rotativo 2

Cree dos registros de host para servidores VPN ASA:

- En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio y seleccione Herramientas administrativas > DNS.
- 2. En el árbol de la consola, conéctese al servidor DNS que desea administrar, expanda el servidor DNS, expanda la zona de búsqueda directa, haga clic con el botón derecho y

seleccione Nuevo host (A o AAAA).

- 3. En la pantalla New Host, especifique el nombre y la dirección IP del registro de host. En este ejemplo, vpn y 10.1.1.1.
- 4. Seleccione Add Host para crear el registro.



Crear nuevo host

New Host X
Name (uses parent domain name if blank):
vpn
Fully qualified domain name (FQDN):
vpn.example.com.
IP address:
10.1.1.1
Create associated pointer (PTR) record
R
Add Host Cancel

Registro de host 1

Repita pasos similares para crear otro registro de host y asegúrese de que Name es el mismo; en este ejemplo, Name es vpn, IP address es 10.2.1.1.

New Host	x
Name (uses parent domain name if blank):	
vpn	
Fully qualified domain name (FQDN):	
vpn.example.com.	
IP address:	
10.2.1.1	
Create associated pointer (PTR) record	
- 10	
Add Host Done	

Registro de host 2

Puede encontrar que hay dos hosts 10.1.1.1 y 10.2.1.1 asociados al mismo registro vpn.example.com.

å	DNS M	anager	_ 0 ×
File Action View Help			
🗢 🏟 🙋 🛅 🖾 🙆			
 DNS WIN-RTR8ICOV77A Forward Lookup Zones example.com Reverse Lookup Zones Trust Points Conditional Forwarders Global Logs 	Name (same as parent folder) (same as parent folder) vpn vpn	Type Start of Authority (SOA) Name Server (NS) Host (A) Host (A)	Data [6], win-rtr8ic0v77a., host win-rtr8ic0v77a. 10.1.1.1 10.2.1.1

Dos registros de host

Verificación

Vaya al equipo cliente donde está instalado el cliente Cisco AnyConnect Secure Mobility; en este ejemplo, Test-PC-1, compruebe que el servidor DNS es 10.3.1.4.

Network Connection Details

Network Connection Details:

Property	Value
Connection-specific DN	
Description	Intel(R) PRO/1000 MT Network Connecti
Physical Address	52-54-00-0B-68-6F
DHCP Enabled	No
Pv4 Address	10.3.1.2
IPv4 Sultreet Mask	255.255.255.0
Pv4 Default Gateway	10.3.1.1
Pv4 DNS Server	10.3.1.4
IPv4 WINS Server	
NetBIOS over Topip En	Yes
Link-local IPv6 Address	fe80::6147:aeeb:9647:9004%16
IPv6 Default Gateway	
IPv6 DNS Server	
<	
	Close

Dirección IP de PC1

 \times



Nota: Dado que se está utilizando un certificado autofirmado para que la puerta de enlace se identifique a sí misma, pueden aparecer varias advertencias de certificado durante el intento de conexión. Se esperan y deben aceptarse para que la conexión continúe. Para evitar estas advertencias de certificado, el certificado autofirmado que se presenta debe estar instalado en el almacén de certificados de confianza del equipo cliente o, si se está utilizando un certificado de terceros, el certificado de la Autoridad de certificación debe estar en el almacén de certificados de confianza.

Conéctese a la cabecera de VPN vpn.example.com e introduzca el nombre de usuario y las credenciales.



: En ASA, puede establecer varios niveles de depuración; de forma predeterminada, se utiliza el nivel 1. Si cambia el nivel de depuración, aumenta el nivel de detalle de las depuraciones. Hágalo con precaución, especialmente en entornos de producción.

Puede habilitar debug para diagnosticar la conexión VPN en ASA.

• debug webvpn anyconnect - Muestra mensajes de depuración sobre las conexiones a los clientes VPN de Anyconnect.

Consulte este documento para resolver problemas comunes encontrados en el lado del cliente.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).