Configurer Cisco Jabber en mode téléphonique pour les contacts

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Configuration Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment implémenter des contacts pour Cisco Jabber qui sont utilisés en mode Téléphone.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître :

- Gestionnaire de communications unifiées de Cisco (version CUCM)
- Messagerie instantanée et présence (IM&P)
- Cisco Jabber pour Windows

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Cisco Jabber pour Windows 12.0(0) ou version ultérieure.
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-11)
- Messagerie instantanée et présence (IM&P) version 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-32)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Cisco Jabber pour Windows version 12.0 introduit la prise en charge des contacts, et même de la présence téléphonique, lorsque vous l'utilisez en mode Téléphone (anciennement appelé Mode Téléphone uniquement). L'utilisation de PRODUCT_MODE=Phone_Mode pendant l'installation de

.msi n'est plus requise (comme indiqué dans le <u>guide de déploiement sur site</u> de Cisco Jabber). Afin de permettre le stockage des contacts, lorsque Cisco Jabber version 12.0 utilise un profil de service de communications unifiées (UC) sans serveur IM&P configuré (c'est-à-dire le mode Téléphone), un paramètre IM&P GLOBAL doit être modifié.

Note: Jabber en mode Téléphone avec contacts utilise le serveur IM&P comme serveur de liste de contacts (les modifications apportées aux paramètres du serveur IM&P affectent tous les utilisateurs du serveur de messagerie instantanée).

Pour que les contacts soient utilisés en mode Téléphone uniquement, l'option **Activer la messagerie instantanée** doit être désactivée sur vos serveurs IM&P (afin que personne ne puisse utiliser la messagerie instantanée) comme indiqué sur l'image ; toutefois, cela désactive l'icône Messagerie instantanée de tous les clients Cisco Jabber.

Cisco Un For Cisco Un	nified CM IM and Presence Admin	istration
System - Presence -	Messaging - Application - Bulk Administration - I	Diagnostics ▼ Help ▼
Messaging Settings	Settings	
Save	External Server Setup Compliance	
Status Status: Ready	File Transfer Group Chat and Persistent Chat Group Chat Server Alias Mapping	
Messaging Settin	Group Chat System Administrators	
Enable instant mes	aging MUST BE UNCHECKED	Message from webpage
☐ Suppress offline ins ✔ Allow clients to log ✔ Allow cut & paste in	tant messaging instant message history (on supported clients only) instant messages	Please note, changes to this setting will not take effect until the XCP Router service is restarted.
Save indicates requi	red item.	ОК

L'activation du partage de disponibilité peut également être désactivée (si la présence n'est pas souhaitée), comme le montre l'image :

System 🔻	Presence 🔻	Messaging - Applic	ation ▼ Diagnostics ▼ Help ▼		
Presence S Save	Settings Gateways Inter-Cluss Inter-Dom Intradoma	tering ain Federation in Federation Setup	Standard Configuration Advanced Configuration		
Cluster II	Routing Domains		StandAlon	eCluster39eb7	
Enabl	e availability sl users to view f this option m	haring the availability of othe pust be turned on for S	users without being prompted for approv IP clients to function properly	al	
Enabl Maximum	e use of Email 1 Contact List S	Address for Inter-dom Size (per user)*	in Federation		🗌 No Limit
Maximum	Watchers (pe	r user)*	200		🗌 No Limit

Après avoir décoché les cases **Activer la messagerie instantanée** et **Activer le partage de disponibilité**, puis redémarrez le service de routeur Cisco XCP sur tous les noeuds, vous pouvez ensuite utiliser un profil de service UC sans serveur IM&P et les contacts sont affichés par les clients Cisco Jabber pour Windows 12.0.

Remarque : si vous souhaitez que les utilisateurs Jabber affichent leur état de présence, le serveur de messagerie instantanée et de présence est requis.

Pour que les contacts s'affichent, la case à cocher Activer l'utilisateur pour la messagerie instantanée et la présence Unified CM (Configurer la messagerie instantanée et la présence dans le profil de service UC associé) doit toujours être cochée (même si le profil de service UC ne contient aucun serveur IM&P) :

System - Call Routing -	Media Resources - Advanced Features - Device -	Application 👻 User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help
End User Configuration				
🔚 Save 🗙 Delete 🚽	Add New			
User Information ——				
liser Status	Active Enabled I DAP Synchronized User			
User ID*	ccooper			
Self-Service User ID	1001			
PIN		Edit Credential		
Confirm PIN		Luit credential		
Committee a				
Last name*	Cooper			
Middle name				
First name	Craig			
Display name	Craig Cooper			
Directory UDI				
Telephone Number	1001			
Home Number	1001			
Mobile Number				
Pager Number				
Mail ID	ccooper@			
Manager User ID				
Department				
User Locale	English, United States	1		
Associated PC/Site Code				
Digest Credentials	••••••••••••••			
Confirm Digest Credentials	••••••			
User Profile	Use System Default("Standard (Factory Default) U: 🗸	View Details		
User Rank*	1-Default User Rank	•		
Convert User Account—				
Convert LDAP Synchror	nized User to Local User			
Service Settings				
Home Cluster				
Enable User for U	nified CM IM and Presence (Configure IM and Presence i	n the associated UC Service Profile	a)	
	ting information in presence/Requires Exchange Presence	ce Gateway to be configured on Cl	ICM IM and Presence of	erver)
Presence Viewer	for User	contentary to be conlighted on et	ren in and rieselle se	, ver j
UC Service Profile	PhoneOnlyServiceProfile	View Details		
		JIGH DOLDING		

...même si PhoneOnlyServiceProfile a :

Primary	<none></none>	V
Secondary	<none></none>	V
Tertiary	<none></none>	V

Vérification

La différence entre un client Cisco Jabber 12.0(1) et un ancien client 11.7(1) (les deux en mode Téléphone) est visible ici :



Si la présence est toujours requise, alors :

- 1. Activer le partage de disponibilité peut toujours être vérifié (sous Présence → Paramètres → Configuration standard)
- 2. Le service du routeur Cisco XCP a redémarré (sur chaque noeud)
- 3. la réinitialisation du client Jabber (déconnectez-vous, puis choisissez **paramètres** → **Fichier Réinitialiser Cisco Jabber**)

Voici à quoi ressemble la comparaison :



Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.