CallManagerのシングルナンバーリーチの設定

内容
はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
背景説明
設定
ユーザ設定
リモート接続先プロファイルの設定
リモート接続先の設定
確認
トラブルシュート

はじめに

このドキュメントでは、モバイルコネクトと呼ばれるCisco Unified Mobilityアプリケーションの設 定時に一般的に使用される入力と変更について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- リモート接続先として、同じクラスタに登録されている電話を使用することはできません。
 別のクラスタ内の電話、またはトランク/ゲートウェイ上の PSTN 電話を指定します。
- リモート接続先の電話機には、デスク電話機のクラスタからアクセスできます(たとえば、 リモート接続先の電話機にアクセスできます)。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

Cisco Unified Call Manager 11.0.1.21900-11

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

Mobile Connect と呼ばれる Cisco Unified Mobility アプリケーションは、一般的には Single Number Reach (SNR)と呼ばれており、Cisco Unified Communications ユーザは、デスク上の IP 電話機と携帯電話(リモート宛先)を同時に呼び出す単一のエンタープライズ電話番号を介し て電話を受けることができます。モバイル コネクトのユーザは、着信コールを卓上電話でも携帯 電話でもいつでも受けることができます。また、一方の電話で通話中のコールを、通話を妨げる ことなく他方の電話に転送できます。

設定

CUCM を使用する場合は、次の動作に関連するタスクを実行します。

- ユーザ設定
- ・ リモート接続先プロファイルの設定
- ・ リモート接続先の設定

ユーザ設定

End User Configuration		
🔚 Save 🗶 Delete 🕂	Add New	
Controlled Devices		Device Association Line Appearance Association for Presence

ユーザデバイスの関連付けページが表示されます。このページでは、ユーザのデスクフォンとし て関連付ける必要があるデバイスを選択し、次の図に示すようにSave Selected/Changesをクリ ックできます。

User Device	Association			Re
Select All	Clear A	I 🔛 Select All in Search 🔛 Clear All in Search 拱	Save Selected/Changes 🙀 Remove All Associated	
Find User Dev	vice Associatio	n where Name ᅌ begins with ᅌ	Find Clear Filter 🕂 👄	
Show the	devices alread	ly associated with user		
		Device Nam	ne Directory Number	
	2	BOTMOTOG	1234	
	7975	SEP0026CB3DC691	9998	SEP0026CB3DC691
	7975	SEP0026CB3DC691	\+61388710958	SEP0026CB3DC691
	9971	SEP006440B57B06	\+61388710959	SEP006440B57B06
	7975	SEP04C5A44C15BD	\+61388710957	SEP04C5A44C15BE
	7975	SEP04C5A44C15BD	9998	SEP04C5A44C15BE
	6961	SEP0C27245472A0	1005	Auto 1005
		SEP1C1D862F4170	1001	Auto 1001
	8	SEP28C7CED7E0FA	1007	Auto 1007
	8	SEP503DE57D6C04	1003	Auto 1003
	100	SEP5067AEE361AC	\+61388710956	Auto 1004
	8	SEP74A02FC0AEB1	8120	Auto 1008
	8	SEPACA016FDC201	1012	Auto 1012
	8351	SEPB000B4BA090B	1011	Auto 1011
	8	SEPB8386156E7BA	\+61388710955	SEPB8386156E7BA
	8811	SEPBC16F51668F6	1006	Auto 1006
	asci NR	SEPBCF1F2E97CF4	5678	Auto 1009
	9971	SEPD0C282D0B3B9	1000	Auto 1000
	7975	SEPDC7B94F8EE28	123456789	Auto 1002
	7975	SEPDC7B94F8EE28	1002	Auto 1002
Select All	Clear All	Select All In Search Clear All In Search Save Select	ted/Changes Remove All Associated	

完了すると、図に示すように、「制御されるデバイス」セクションにデバイス名が表示されます

	End User Configuration		
	🔚 Save 🗶 Delete 🕂	Add New	
Г	Device Information		
	Controlled Devices	SEP0026CB3DC691	
			Device Association
			Line Appearance Association for Presence
I	Available Profiles	Allers	

図に示すように、デバイスのプライマリ内線番号を選択します。

o

irectory Numbe	r Associations ———	
Primary Extension	9998	○

[Enable Mobility] チェックボックスをオンにします。必要に応じて、デスクピックアップの最大 待機時間とリモート接続先の制限を変更することもできます。図中の値がデフォルト値です。

- Mobility Information		
Enable Mobility		
Enable Mobile Voice Access		
Maximum Wait Time for Desk Pickup st	10000	
Remote Destination Limit*	4	

リモート接続先プロファイルの設定

エンド ユーザのリモート接続先プロファイル(RDP)を作成します。

リモート接続先プロファイルを新規作成するには、[Device] > [Device Settings] > [Remote Destination Profile] > [Add new] の順に選択します。

Remote Destination Profile Configuration

Save

- Status

(i) Status: Ready

Remote Destination Profile Inf	formation
Name*	RDP-Sankalp
Description	
User ID*	sankalp
Device Pool*	Default 📀
Calling Search Space	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
User Hold Audio Source	< None >
Network Hold MOH Audio Source	< None >
Privacy*	Default
Rerouting Calling Search Space	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
✓ Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS
User Locale	< None >
Network Locale	< None >
Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)
Do Not Disturb	
Do Not Disturb	
DND Option* Call Reject	⇒
Save	

[Save] をクリックします。新しい電話番号(DN)を追加するオプションが表示されます。

Add a new DNをクリックして、Directory Number Configurationに移動します。ここで、RDPを 関連付ける必要があるデスク電話の電話番号を指定する必要があります。次にSaveをクリックし ます。

Remote Destination Profile Configu	ıration	
🔚 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 🚽	Add New	
Add successful		
Association Information	- Remote Destination Profile Inf	ormation
1 <u>•778: Line [1] - Add a new DN</u>	Name*	RDP-Sankalp
	Description	
	User ID*	sankalp ᅌ
	Device Pool*	Default 📀
	Calling Search Space	test
	AAR Calling Search Space	< None >
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource
	Privacy*	Default 📀
	Rerouting Calling Search Space	test
	Calling Party Transformation CSS	test
	🗹 Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS
	User Locale	< None >
	Network Locale	< None >
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)
	Associated Remote Destination	IS
	Add a New Remote Destination	
	Do Not Disturb	
	Do Not Disturb	
	DND Option* Call Reject	>

また、CUCMが再ルーティングコーリングサーチスペースを介してリモート接続先に到達しよう としていることを認識することも重要です。

Directory Number Config	uration		
Save 🗶 Delete 🔮	Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add	New	
- Status			
Update successful			
- Directory Number Inform	ation		
Directory Number*	9998	Urgent Priority	

電話番号を保存した後、再ルーティングコーリングサーチスペースに対して正しいCSSを指定し ます。図に示すように、Add a New Remote Destinationをクリックします。

Remote Destination Profile Configurati	on		
Save 🗶 Delete 📄 Copy 🕂 Ac	ld New		
⊂ Status			
i Status: Ready			
Association Information	Remote Destination Profile Inf	ormation	
1 <u>stas Line [1] - 9998 (no partition)</u>	Name*	RDP-Sankalp	
2 Line [2] - Add a new DN	Description		
	User ID*	sankalp	
	Device Pool*	Default	\bigcirc
	Calling Search Space	test	\bigcirc
	AAR Calling Search Space	< None >	\bigcirc
	User Hold Audio Source	1-SampleAudioSource	\$
	Network Hold MOH Audio Source	1-SampleAudioSource	\diamond
	Privacy*	Default	\bigcirc
	Rerouting Calling Search Space	test	\bigcirc
	Calling Party Transformation CSS	test	\bigcirc
	🗹 Use Device Pool Calling Party 1	Transformation CSS	
	User Locale	< None >	\bigcirc
	Network Locale	< None >	\bigcirc
	Ignore Presentation Indicators	(internal calls only)	Ce Ce Ce Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co
	Acception of Demote Destination		
	Add a New Remote Destination	15	

リモート接続先の設定

リモート接続先の番号であるため、接続先番号を指定します。

[Enable Unified Mobility features]、[Enable Single Number Reach]、および [Enable Move to Mobile] の各チェックボックスがオンになっていることを確認します。

シングルナンバーリーチボイスメールポリシーには、タイマー制御とユーザ制御の2つのオプショ ンがあり、前者がデフォルトです。

Timer Informationセクションで、リモート接続先が呼び出し音を鳴らすまでの遅延の量を指定できます。

リモート接続先がすぐに呼び出される必要がある場合は、Wait*をゼロに設定できます。

また、リモート接続先のサービス プロバイダーが、リモート接続先のボイスメールにコールを送る時間を調整することも重要です。Stop ringing this phone afterの値を小さくして、コールが携帯 電話のボイスメールに送られないようにすることができます。この時間値は、[Stop ringing this phone after] に対して指定します。

以前のCall Managerバージョンでは、次のパラメータの名前が異なっていました。

- 呼び出し前の遅延タイマー (Delay before ringing timer)
- 呼び出し開始タイマー (Answer too soon timer)
- 呼び出し終了タイマー (Answer too late timer)

Remote Destination Configuration	
Save	
Status	
i Status: Ready	
Name	RDP-Sankalp
Destination Number*	9008815186
Owner User ID*	sankalp 🗘
Enable Unified Mobility features	
Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp
Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default
Enable Single Number Reach	
Ring this phone and my business phone at the	e same time when my business line(s) is dialed.
Enable Move to Mobile	
If this is a mobile phone, transfer active calls	to this phone when the mobility button on your Cisco IP Phone is pressed.
Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI application	ac (a. a. Jabbar)
CTI Remote Device*	Not Selected
Timer Information	
Wait* 4.0 seconds before ringing this phone whe	n my business line is dialed.*
Prevent this call from going straight to this phone's voi	icemail by using a time delay of 1.5 seconds to detect when calls go straight to voicemail.*
Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to avo	pid connecting to this phone's voicemail.*

SNRボイスメールポリシーがユーザ制御用に設定されている場合、タイマー情報は次の図のよう に変わります。

	Single Number Reach Voicemail Policy *	User Control	٢	
	Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the sam	e time when my business line(s) is dialed.		
	Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active calls to this	s phone when the mobility button on your Cisco IP F	hone is	pressed.
	Enable Extend and Connect Allow this phone to be controlled by CTI applications (e.g	J. Jabber)		
	CTI Remote Device*	Not Selected	\$	
- Tir	ner Information			
Wa	it* 4.0 seconds before ringing this phone when my	business line is dialed.*		
Pre	event this call from going straight to this phone's voicema	il by requiring you to respond to a prompt to be con	inected.	
Sto	op ringing this phone after $*$ 19.0 seconds to avoid co	nnecting to this phone's voicemail. st		

SNR設定を時間と日に基づいて制限する必要がある場合は、必要に応じてこれらのオプションを 変更します。制限を適用する必要がない場合は、Ring ScheduleをAll the timeに設定し、When receiving a call」で上記の呼び出しスケジュールを設定してAlways ring this destinationに設定で きます。 リモート接続先の設定を終えたら、[Save] をクリックします。

All the time					
As specified be	low				
Monday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Tuesday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Wednesday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Thursday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Friday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Saturday	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
Sunday .	All Day	No Office Hours	ᅌ to	No Office Hours	٥
me Zone* (GMT	") Etc/GM	т			
hen receiving a	call dur	ing the above ring schedule			
	e dectina	tion			

回線の横にあるチェックボックスをオンにして、Saveをクリックします。

Remote Destination Configuration			Relate
🔚 Save 🗶 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New			
Status			
(i) Add successful			
Remote Destination Profile	Remote Destination Information		
Line Line Association	Name	RDP-Sankalp	
Line [1] - 9998 (no partition)	Destination Number*	9008815186	
	Owner User ID*	sankalp	0
	Enable Unified Mobility features		
	Remote Destination Profile*	RDP-Sankalp	0
	Single Number Reach Voicemail Policy*	Use System Default	
	Enable Single Number Reach Ring this phone and my business phone at the second seco	he same time when my business line(s) is dialed	d.
	Enable Move to Mobile If this is a mobile phone, transfer active call:	s to this phone when the mobility button on you	r Cisco IP Phone is pressed.
	Enable Extend and Connect		
	CTI Remote Device*	Not Selected	0
	Wait* 4.0 seconds before ringing this phone wh	en my business line is dialed.*	
	Prevent this call from going straight to this phone's v	oicemail by using a time delay of* 1.5 sec	conds to detect when calls go straight to voicemail. st
	Stop ringing this phone after* 19.0 seconds to a	void connecting to this phone's voicemail. st	

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

リモート接続先プロファイルの名前を確認します。この名前は、エンドユーザページに反映され ます。

- Mobility Information				
Enable Mobility				
Enable Mobile Voice Access				
Maximum Wait Time for Desk Pickup *	10000			
Remote Destination Limit*	4			
Remote Destination Profiles	RDP-Sankalp			
			View Details	

電話番号ページで、Associated DevicesセクションにRemote Destination Profileの名前が表示されている必要があります。

Directory Number Configuration						
🔚 Save 🗙 Delete 睯 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New						
- Status						
i Status: Ready						
- Directory Number Information						
Directory Number*	9998		Urgent Priority			
Route Partition	< None >		•			
Description						
Alerting Name						
ASCII Alerting Name						
External Call Control Profile	< None >					
Allow Control of Device from CTI						
Associated Devices	SEP0026CB3DC	591				
	SEP04C5A44C15	5BD	Edit Device			
	Nor-Sankaip		Edit Line Appearance			

着信番号分析によるテストを実行して、CallManager が設定に基づいてリモート接続先にコール を送ったかどうかを調べます。

着信番号分析を実行するには、Cisco Unified Serviceability > Tools > Dialed Number Analyzer > Analysis > Phones > Find > Choose the calling phoneの順に移動します。

卓上電話のディレクトリ番号を指定して、[Do Analysis] をクリックします。

- Analyz	ver Tnnut —	
Anarya	ter anput	
Diale	d Digit Set	tings
	-	
	Directory UR	
	Dialed Digits	9998
Patt	ern Analysis	SIP Analysis
		Domain Route
		O IP Route
Date	and Time S	Settings
Time	Zone	(GMT) Etc/GMT
Date		
		2018 - Apr - 15 (1111 - MMM - DD)
Time		10 ᅌ - 23 ᅌ - 12 ᅌ - 0 ᅌ (HH : MM : SS : MS)
Do A	nalysis	Clear

分析結果では、コールが卓上電話だけでなく、RDP にも転送されていることが分かります。つまり、SNR の設定が有効であることを示します。

DNA Analysis Output		
Cisco Unified Communications Manager Dialed Number Analyzer Results Expand All Collapse All		
Results Summary		
 Calling Party Information Calling Party = 1002 Partition = Device CSS = Line CSS = AAR Group Name = AAR CSS = Dialed Digits = 9998 Match Result = RouteThisPattern 		
 Matched Pattern Information Pattern = 9998 Partition = Time Schedule = Called Party Number = 9998 		



トラブルシュート

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。