디버깅 시스템을 사용하여 ISE 문제 해결

목차 소개 <u>사전 요구 사항</u> 요구 사항 <u>사용되는 구성 요소</u> 배경정보 문제 설명 <u>1- 시스템 폴더</u> 시스템 폴더에 액세스하는 방법: 사용 가능한 시스템 폴더의 예: <u>2-로깅 폴더</u> <u>시작하기 전에</u> <u>디버그 프로필 컨피그레이션</u> <u>구성 요소 수준을 기본값으로 다시 설정</u> <u>로깅 폴더에 액세스하는 방법:</u> 일부 사용 가능한 시스템 폴더 <u>Breakdown 명령</u> <u>설명:</u> <u>필요한 파일 찾기</u>

소개

이 문서에서는 CLI를 통해 명령을 실행하여 오류가 발생하는 동안 문제를 해결하고 show logging 오류를 발견하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Identity Services Engine (ISE).
- CLI(Command Line Interface)

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 ISE(Identity Services Engine) 3.3 버전을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이 션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

ISE는 이 문서에 자세히 설명되어 있는 로그 파일을 저장하기 위해 특정 구조를 활용합니다. 이를 위해 CLI를 사용하여 명령을 실행 하여 실시간 오류 탐지를 show logging 수행합니다.

문제 설명

Cisco ISE(Identity Services Engine)는 로컬 로그 메시지를 저장하기 위한 폴더를 유지 관리합니다. show logging 문제의 특성에 따라 두 가지 기본 명령을 사용하여 진단 및 문제를 해결할 수 있습니다.

1- 시스템 폴더

시스템 폴더에는 시스템 syslog가 표시되므로 라이브 오류를 볼 수 있습니다. 이 로깅 기능은 ISE 서비스의 문제와 같은 시스템 관련 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.

시스템 폴더에 액세스하는 방법:

다음 명령을 사용하여 CLI에서 이 폴더에 액세스할 수 있습니다.

show logging system <LogFile>

사용 가능한 시스템 폴더의 예:

SSPT33A/admin**#show logging system** 5105179 Jul 17 2024 20:09:49 ade/ADE.log 29542 Jan 02 2024 16:36:28 anaconda/anaconda.log 1012889 Jan 02 2024 16:36:28 anaconda/syslog 564 Jan 02 2024 17:07:06 boot.log 1416192 Jul 06 2024 13:57:25 btmp 292292 Jul 17 2024 20:09:07 lastlog 0 Jan 02 2024 16:31:58 maillog 4623022 Jul 17 2024 20:11:43 messages 548756 Jul 01 2024 23:50:00 sa/sa01 4173362 Jul 17 2024 20:11:11 secure 0 Jan 02 2024 16:31:58 spooler 16896 Jul 17 2024 19:38:55 wtmp SSPT33A/admin#

예: ISE 애플리케이션 서비스에 대한 정보 - show logging system ade/ADE.log tail



참고: 로깅 실행을 중단하려면 Ctrl + C를 한 번 누르기만 하면 됩니다.

2- **로깅 폴더**

Logging Folder(로깅 폴더)에는 애플리케이션 syslogs(syslog)가 표시되므로 라이브 오류를 볼 수 있습니다. 이 로깅 기능을 사용하면 통신 문제, 상태, 게스트 서비스, 프로파일링 등 특정 기능과 관련된 문제를 식별할 수 있습니다.

시작하기 전에

대부분의 경우 문제를 복제하면 먼저 디버그 또는 추적 레벨에서 적절한 구성 요소를 설정해야 합니다. Operation(작업) >

Troubleshoot(문제 해결) > Debug Wizard(디버그 마법사) > Debug Log Configuration(디버그 로그 컨피그레이션)으로 이동하여 노드를 선택하고 Component Name(구성 요소 이름) 아래의 로그 레벨을 클릭한 다음 필요한 로그 레벨을 선택한 다음 Save(저장)를 클릭합니

							Operations / Troubleshoot			
	JI	Bookmarks	Diagnostic Tools	Download Lo	ogs Del	bug Wizard				
	5	Dashboard	Debug Profile Configura	tion		COT224 Iulaanar aam				
		Context Visibility	Debug Log Configuratio	n	NOGE LIST		<i>.</i>			
	×	Operations			Debi	ug Level Col	nfigurati	on		
	U	Policy			🖉 Edit	← Reset to Default	Log Filter Enable	e Log Filter Disable		
	2 0	Administration				Component Name	^ Log Level	Description	Log file Name	Log Filter
	đi.	Work Centers			0	accessfilter	INFO	RBAC resource access filter	ise-psc.log	Disabled
-					0	Active Directory	OFF	Active Directory client internal messages	ad_agent.log	Save Cancel
		Interactive Help			0	admin-ca	FATAL	CA Service admin messages	ise-psc.log	Disabled
					0	admin-infra	ERROR	infrastructure action messages	ise-psc.log	Disabled
					0	admin-license	WARN	License admin messages	ise-psc.log	Disabled
					0	ai-analytics	INFO	Al Analytics	ai-analytics.log	Disabled
					0	anc	DEBUG	Adaptive Network Control (ANC) debug	ise-psc.log	Disabled
					0	api-gateway	TRACE	API Gateway native objects logs	api-gateway.log	Disabled
다.					0	apiservice	INFO	ISE API Service logs	api-service.log	Disabled

Setting Component(구성 요소 설정)



참고: 문제를 다시 생성한 후에는 구성 요소 레벨을 기본값으로 다시 설정해야 합니다.



경고: runtime-aaa, **runtime-logging 및 runtime-config에** 대한 **디버그 로깅을 활성화하면** 시스템 성능이 크게 저하됩니다. 성능 저하를 방지하기 위해 이러한 로그는 15분 이상 디버그로 설정해서는 안 됩니다.

디버그 프로필 컨피그레이션

Debug Wizard(디버그 마법사)에는 ISE 노드의 문제를 해결할 수 있는 사전 정의된 디버그 템플릿이 포함되어 있습니다. 템플릿 내의 개별 구성 요소에 대한 디버그 로그 심각도 레벨을 구성할 수 있습니다. 다양한 구성 요소에 대한 자세한 로깅을 설정하는 프로세스 를 간소화하는 미리 정의된 디버그 템플릿을 제공합니다.

이러한 템플릿은 일반적인 트러블슈팅 시나리오를 해결하도록 설계되어 있어 관리자가 필요한 디버그 설정을 빠르게 구성하고 활성 화할 수 있습니다.

템플릿을 사용하거나 구성하려면 Operation(작업) > Troubleshoot(문제 해결) > **Debug Wizard(디버그 마법사)** > Debug Profile Configuration(**디버그 프로필 컨피그레이션)으로** 이동할 수 있습니다.

≡ diade identity Service	esto Identity Services Engine								
JI Bookmarks	Diagnostic Tools Download Lo	ogs Debug Wizard							
Dashboard	Debug Profile Configuration	Debug Profile Configu	ration						
Context Visibility	Debug Log Configuration	Debug Frome commission and the second s							
Coperations		Debug trizer contains proteining debug empartes with the help of which you can receive on set increases on tot nodes, not can compare the debug tog seventy lever tor individual components inside the templates.							
Policy									
20 Administration		k Add / Edit () Remove ::: Debug	Nodes						
Work Centers		802 1Y/MAR	BO2 1X/MAR		Node Applied				
			Auto Blooms						
Interactive Help			Active Directory	DISABLED					
			Application Server Issues	DISABLED					
			BYOD portal/Onboarding	DISABLED					
			Context Visibility	DISABLED					
			Guest portal	DISABLED					
			Licensing	DISABLED					
			MnT	DISABLED					
			Posture	DISABLED					
			Profiling	DISABLED					
			Replication	DISABLED					
			TACACS	DISABLED					
			TrustSec	DISABLED					

디버그 프로필 컨피그레이션

미리 정의된 템플릿이 이미 있습니다. 또는 Add(추가)를 클릭하여 자체 템플릿을 구축합니다.

≡	dentity Services	Engine				Opera	ations / Troubleshoot
ĮĮ	Bookmarks	Diagnostic Tools Download Lo	gs Debug Wizard				
	Dashboard	Debug Profile Configuration Debug Log Configuration	Debug Profile Configuration > New				
16			Add New Profile				
			Name*				
	Policy		AD Troubleshooting				
#0 	Administration		Description				
nii.	Work Centers						
	Interactive Help						
			You can choose the desired log severity le	vel from the "Log Level" drop-down list	for each component of this profile.		
			Component Name	Log Level	Description	Log file Name	
			accessfilter	INFO 🗸	RBAC resource access filter	ise-psc.log	
			Active Directory	TRACE V	Active Directory client internal messages	ad_agent.log	
			admin-ca	INFO 🗸	CA Service admin messages	ise-psc.log	
			admin-infra	INFO 🗸	infrastructure action messages	ise-psc.log	
			admin-license	INFO v	License admin messages	lse-psc.log	
			al-analytics	INFO ~	Al Analytics	al-analytics.log	
			anc	INFO ~	Adaptive Network Control (ANC) debug me	ise-psc.log	
			api-gateway	INFO 🗸	API Gateway native objects logs	api-gateway.log	
			apiservice	INFO ~	ISE API Service logs	api-service.log	
			bootstrap-wizard	INFO V	Bootstrap wizard messages	ise-psc.log	
			ca-service	<u>INFO v</u>	CA Service messages	caservice.log	
			ca-service-cert	<u>INFO</u>	CA Service Cert messages	ise+psc.log	
			CacheTracker	WARN V	PSC cache related debug messages	tracking.log	
			cellular-config		Cellular-config felated log messages	ise-psc.log	
			cellular-config-ul		Cellular-config UI related log messages	lse-psc.log	
			cellular-mnt		Debug collector on M&T nodes for Cellular	collector.log	
			certprovisioningportal		Certificate Provisioning Portal debug messa	guest.log	
			cisco-mnt	INFO V	Debug M&T database access logging	ise-psc.log	
			client-webapp		Client Provisioning admin server debug mes	guest.log	
			collector	warn ~	Debug collector on M&T nodes	collector.log	
			cpm-clustering	INFO ~	Node group runtime messages	ise-psc.log	
			cpm-mnt	INFO 🗸	Debug M&T UI logging	ise-psc.log	
			EDF	INFO 🗸	Entity Definition Framework logging	edf.log	

새 템플릿 추가

템플릿 활성화

템플릿을 활성화하면 수정한 컴포넌트 레벨이 적용됩니다. 템플릿<mark>을</mark> 선택하고 Debug Nodes(**노드 디버그)를 클릭합니다**. 템플릿을 적용할 노드를 선택한 다음 Save(**저장**)를 클릭합니다.

≡ diade Identity Servic	es Engine				
Bookmarks	Diagnostic Tools Downloa	d Logs Debug Wizard			
Dashboard	Debug Profile Configuration	Debug Profile Configurations Debug Nodes			
명. Context Visibility	Debug Log Configuration	Dobug Nodos			
ℜ Operations		Debug Nodes			
Policy		Selected profile AD Troubleshooting			
Administration		Choose on which ISE nodes you want to enable	this profile.		
Work Centers					
		V Host Name	Persona	Role	
② Interactive Help		SSPT33A.luisagar.com	Administration, Monitoring, Policy Service	STANDALONE	
				Cancel	Save
기버그 노드					

이제 템플릿에 노드가 할당되어야 합니다.

≡	dentity Services I	ingine				Operations / Troubleshoot
н	Bookmarks	Diagnostic Tools Download Lo	ogs (Debug Wizard)			
53	Dashboard	Debug Profile Configuration	Debug Profile Configur	ration		
	Context Visibility	Debug Log Configuration	Debug Profile Configur	ation	schoot lesues on ISE nodes. You can confid	sure the debug log reverts level for individual components inside the template
(Operations		Debug mitaru contains precenned debug temp	nates with the help of which you can trouble	estion issues of for house. For certify	are the debug log seterity reterior individual components make the template.
	Policy					
20	Administration		😂 Add 🥢 Edit 🗓 Remove 🖽 Debug			
តា	Work Centers		Name	Description	Status	Node Applied
				802.1X/MAB	DISABLED	
	Interactive Help			Active Directory	DISABLED	
			AD Troubleshooting		ENABLED	SSPT33A.luisagar.com
				Application Server Issues	DISABLED	
				BYOD portal/Onboarding	DISABLED	
				Context Visibility	DISABLED	





참고: 특정 노드에서 템플릿을 사용할 때까지 구성 요소 레벨은 적용되지 않습니다.

디버그 프로파일 템플릿을 비활성화하고 템플릿을 선택합니다. Debug Nodes(**노드 디버그)를 클릭합니다**. 템플릿이 적용된 노드의 선택을 취소하고 Save를 **클릭합니다**.

≡	abala Identity Services E	Operations / Troubleshoot				
Щ	Bookmarks	Diagnostic Tools Download L	ogs Debug Wizard			
	Dashboard	Debug Profile Configuration	Debug Profile Configuration> Debug Nodes			
	Context Visibility	Debug Log Configuration	Debug Nodes			
*	Operations					
•	Policy		Selected profile AD Troubleshooting	rofile.		
A 0	Administration					
កា	Work Centers		Host Name	Persona	Role	
	Interactive Help		SSPT33A.luisagar.com	Administration, Monitoring, Policy Service	STANDALONE	
					Cancel	

템플릿 비활성화

구성 요소 수준을 기본값으로 다시 설정

Operation(작업) > Troubleshoot(문제 해결) > Debug Wizard(디버그 마법사) > Debug Log Configuration(디버그 로그 컨피그레이션)으로 이동합니다. 노드를 선택합니다. Reset to Default(기본값으로 재설정)를 클릭한 다음 Yes(예)를 클릭합니다.

≡	diale Identity Services I	Engine		Operations / Troubleshoot
Щ	Bookmarks	Diagnostic Tools Download Logs	Debug Wizard	
	Dashboard	Debug Profile Configuration		
ര	Context Visibility	Debug Log Configuration	Node List	
×	Operations			
0	Policy			
20	Administration		Node Name A Replication Role	
ส์เ	Work Centers		SSPT33A STANDALONE	
?	Interactive Help			
기년	卓값으로 재설정			



경고: 디버그 프로필 템플릿이 활성화된 동안 [기본값으로 재설정] 옵션을 사용하면 디버그 프로필 템플릿은 활성화된 상태로 남아 있지만 구성 요소가 기본 설정으로 돌아가 불일치를 일으킵니다. 디버그 프로파일 템플릿이 활성화되어 있으 면 기본값으로 재설정 옵션을 사용하지 않는 것이 중요합니다.

이 문서에서는 구성 요소 및 디버그 로그의 종합 매트릭스인 Troubleshoot and Enable Debugs on ISE를 제공하므로 자세한 정보와 구체 적인 예는 공식 Cisco <u>설명서를 참조하십시오.</u>

로깅 폴더에 액세스하는 방법:

show logging application <logfile>

일부 사용 가능한 시스템 폴더

SSPT33A/admin**#show logging application** 11947 Jul 18 2024 12:20:28 ad_agent.log 96501 Jul 18 2024 13:29:33 collector.log 116751 Jul 18 2024 13:30:00 guest.log 196958 Jul 18 2024 13:01:20 ise-elasticsearch.log 5136021 Jul 18 2024 13:31:24 ise-psc.log 172755 Jul 18 2024 13:29:04 profiler.log 10596813 Jul 18 2024 13:31:10 prrt-server.log 28496 Jul 18 2024 12:37:04 redis.log 3489 Jul 18 2024 12:36:44 replication.log

예: ISE 게스트 서비스에 대한 정보 - show logging application profiler.log tail

예: ISE 게스트 서비스에 대한 정보 - show logging application guest.log tail

특정 메시지를 찾는 것 외에, 핵심 단어를 사용하여 찾으십시오. 예: ISE 정보 - show logging application localStore/iseLocalStore.log | include 70000\NOTICE\

SSPT33A/admin**#show logging application localStore/iseLocalStore.log** | **include 70000**\ **NOTICE**\ 2024-07-18 00:03:28.668 - 05:00 0000423187 70000 NOTICE System-Stats: ISE Utilization, ConfigVersionId=14667, SysStatsUtilizationCpu=5.41%, SysStatsUtilizationNetwork=eth0: rcvd = 2052\; sent = 4062 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=cni-podman1: rcvd = 1577511\; sent = 115782 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=veth2f590a1a: rcvd = **2024-07-18 00:08:46.369 -05:00 0000423194 70000 NOTICE System-Stats: ISE Utilization, ConfigVersionId=14667,** SysStatsUtilizationCpu=1.36%, SysStatsUtilizationNetwork=eth0: rcvd = 1959\; sent = 3012 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=cni-podman1: rcvd = 1576019\; sent = 114411 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=veth2f590a1a: rcvd = SysStatsUtilizationDiskSpace=8% /opt, SysStatsUtilizationDiskSpace=1% /mnt/encpart, SysStatsUtilizationDiskSpace=8% /opt/podman/containers/storage/overlay, AverageRadiusRequestLatency=0, AverageTacacsRequestLatency=0, DeltaRadiusRequestCount=0, DeltaTacacsRequestCount=0, SysStatsUtilizationLoadAvg=0.40, SysStatsCpuCount=16, SysStatsProcessMemoryMB=18082, ActiveSessionCount=0,



참고: 이 명령은 로깅 **응용 프로그램 localStore/iseLocalStore.log을 표시합니다. | include 70000\ NOTICE\는 패치 레벨 또** 는 ISE 릴리스(이전)에 따라 작동하지 않습니다. 또는 show logging application localStore/iseLocalStore.log 명령을 **실행할** 수 있습니다. | "70000 알림" 포함



참고: 로깅을 해제하려면 Ctrl + C를 한 번 누르기만 하면 됩니다.

Breakdown 명령

SSPT33A/admin#show logging application guest.log | include portalwebaction

설명:

- show: 이 명령은 정보를 표시하는 데 사용됩니다.
 - logging: 로그 또는 로그 파일을 나타냅니다.
 - application: 로그를 보려는 애플리케이션 또는 프로세스를 지정합니다.
 - **guest.log**: guest.log라는 로그 파일을 지정합니다.
 - include: 이 명령 부분에서는 특정 패턴이나 키워드와 일치하는 행만 포함하도록 출력을 필터링합니다.
 - portalwebaction: 이전 명령의 출력 내에서 검색할 키워드 또는 패턴입니다(show logging application guest.log).

필요한 파일 찾기

특정 로그 이름을 모를 경우 추가 옵션을 보려면 필터링할 수 있습니다. 다음은 출력을 보려면 enter를 클릭하는 예입니다.

ise3-3a/admin#**show logging application** | **include pxgrid** 14059847 Jul 18 2024 20:46:09 pxgrid/pxgrid-server.log 5367398 Jul 12 2024 23:59:39 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-12-1 16261440 Jul 13 2024 23:59:44 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-13-1 16261440 Jul 14 2024 23:59:49 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-14-1 16261794 Jul 15 2024 23:59:53 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-15-1 16261625 Jul 16 2024 23:59:58 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-16-1 16261479 Jul 17 2024 23:59:45 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-17-1 0 Jul 12 2024 15:42:36 pxgrid/pxgrid_bsync_summary.log 0 Jul 12 2024 15:42:36 pxgrid/pxgrid_internal_dbsync_summary.log 16744 Jul 15 2024 20:45:49 pxgriddirect-connector.log 2841 Jul 15 2024 20:45:44 pxgriddirect-service.log 6277 Jul 12 2024 16:33:53 pxgriddirect-service.log.2024-07-12-1 ise3-3a/admin#

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.