Configurar a restrição de acesso IP no ISE

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Comportamento no ISE 3.1 e versões anteriores
Configurar
Comportamento no ISE 3.2
Configurar
Comportamento no ISE 3.2 P4 e posterior
Configurar
Recuperar GUI/CLI do ISE
Troubleshooting
Verificar regras de firewall do ISE
Verificar logs de depuração
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as opções disponíveis para configurar a restrição de acesso IP no ISE 3.1, 3.2 e 3.3.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico do Cisco Identity Service Engine

Componentes Utilizados

- · Cisco Identity Services Engine versão 3.1
- Cisco Identity Services Engine versão 3.2
- Cisco Identity Services Engine versão 3.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto

potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O recurso de restrição de acesso IP permite que os administradores controlem quais endereços IP ou intervalos podem acessar o portal e os serviços do administrador do ISE.

Esse recurso se aplica a várias interfaces e serviços do ISE, incluindo:

- · Acesso ao portal do administrador e CLI
- Acesso à API ERS
- Acesso ao portal de convidados e patrocinadores
- Acesso ao portal Meus dispositivos

Quando ativado, o ISE permite apenas conexões dos endereços IP ou intervalos especificados. Todas as tentativas de acessar as interfaces de administração do ISE a partir de IPs não especificados são bloqueadas.

Em caso de bloqueio acidental, o ISE fornece uma opção de inicialização de 'modo de segurança' que pode ignorar as restrições de acesso IP. Isso permite que os administradores recuperem o acesso e corrijam quaisquer configurações incorretas.

Comportamento no ISE 3.1 e versões anteriores

Navegue até Administração>Acesso de administrador>Configurações>Acesso. Você tem estas opções:

- Sessão
- Acesso IP
- Acesso MnT

Configurar

- Selecione "Permitir que somente os endereços IP listados se conectem"
- Clique em "Adicionar"

Session	IP Access	MnT Access

Access Restriction
 Allow all IP addresses to connect
 Allow only listed IP addresses to connect
 Configure IP List for Access Restriction
 IP List
 + Add 2 Edit 2 Delete
 IP Lete
 IP WASK

No data available

Configuração de acesso IP

- No ISE 3.1, você não tem uma opção para selecionar entre os serviços "Admin" e "Usuário", habilitando a Restrição de acesso IP para bloquear conexões a:
 - GUI
 - ∘ CLI
 - ∘ SNMP
 - ∘ SSH
- Uma caixa de diálogo é aberta onde você insere os endereços IP, IPv4 ou IPv6, no formato CIDR.
- Depois que o IP estiver configurado, defina a máscara no formato CIDR.

riction				
in d				×
Edit IP CIDF	2			
IP Address/Subnet in CIDR f	format			
IP Address	10.000.000.000			
Netmask in CIDR format	32			
		Cancel	ОК	

Editar CIDR IP



Observação: o formato IP CIDR (Classless Inter-Domain Routing) é um método de representação de endereços IP e seu prefixo de roteamento associado.

Exemplo:

IP: 10.8.16.32

Máscara: /32



Cuidado: deve-se tomar cuidado ao configurar restrições de IP para evitar o bloqueio acidental do acesso legítimo do administrador. A Cisco recomenda testar completamente qualquer configuração de restrição de IP antes de implementá-la completamente.



Dica: para endereços IPv4:

- Use /32 para endereços IP específicos.
- Para sub-redes, use qualquer outra opção. Exemplo: 10.26.192.0/18

Comportamento no ISE 3.2

Navegue até Administração>Acesso de administrador>Configurações>Acesso. Você tem estas opções disponíveis:

- Sessão
- Acesso IP
- Acesso MnT

Configurar

- · Selecione "Permitir que somente os endereços IP listados se conectem"
- Clique em "Adicionar"

Session	IP Access MnT Access				
 Access Restriction Allow all IP addresses to connect Allow only listed IP addresses to connect 					
 Configure IP List for Access Restriction IP List 					
+ Add	🖉 Edit 📋 Delete				
	IP	✓ MASK	Admin Services	User Services	
	10406	21	on	off	
	1000000	25	on	off	

Configuração de acesso IP

- Uma caixa de diálogo é aberta onde você insere os endereços IP, IPv4 ou IPv6, no formato CIDR.
- Depois que o IP estiver configurado, defina a máscara no formato CIDR.
- · Essas opções estão disponíveis para restrição de acesso IP
 - Serviços de administração: GUI, CLI (SSH), SNMP, ERS, OpenAPI, UDN, API Gateway, PxGrid (desabilitado no Patch 2), MnT Analytics
 - Serviços de usuário: convidado, BYOD, postura, criação de perfis
 - Serviços de administrador e usuário

Edit IP CID	R	×
IP Address/Subnet	in CIDR format	
IP Address	20.0 (Bac)	
Netmask in CIDR format	21	
Services and portals that • Admin Services	receives incoming connection :	
🔿 User Services 🕕		
Admin and User S	ervices	
	Cancel Save	

Editar CIDR IP

- Clique no botão "Salvar"
- "ATIVADO" significa que os serviços do administrador estão ativados, "DESATIVADO" significa que os serviços do usuário estão desativados.

✓ Configure IP List IP List	for Access Restriction		
+ Add 🖉 Edit 🍵	Delete		
П	✓ MASK	Admin Services	User Services
Sector Sector	21	on	off
	25	on	off

Configuração de acesso IP no 3.2

Comportamento no ISE 3.2 P4 e posterior

Navegue até Administração>Acesso de administrador>Configurações>Acesso. Você tem estas

opções disponíveis:

- Sessão
- GUI e CLI do administrador: GUI do ISE (TCP 443), CLI do ISE (SSH TCP22) e SNMP.
- Serviços de administração: ERS API, Open API, pxGrid, DataConnect.
- Serviços ao usuário: convidado, BYOD, postura.
- Acesso MNT: com essa opção, o ISE não consome mensagens de Syslog enviadas de fontes externas.

Configurar

- · Selecione "Permitir que somente os endereços IP listados se conectem"
- Clique em "Adicionar"

No data available

Configuração de acesso IP no 3.3

- Uma caixa de diálogo é aberta onde você insere os endereços IP, IPv4 ou IPv6, no formato CIDR.
- Depois que o IP estiver configurado, defina a máscara no formato CIDR.
- Clique em "Adicionar"

Recuperar GUI/CLI do ISE

- Fazer login com o console
- Interrompa os serviços do ISE usando o comando stop do aplicativo
- · Inicie os serviços do ISE usando o application start ise safe
- Remova a restrição de acesso IP da GUI.

Troubleshooting

Faça uma captura de pacote para verificar se o ISE não está respondendo ou se está

descartando o tráfego.

tcp.port==	22					+
No.	Time	Source	Destination	Protocol Length	Info	Acct-Session-Id
1	81 2024-07-04 20:52:39.828119	10.0.193.197	10.4.17.115	TCP	59162 → 22 [SYN, ECE, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1119 WS=64 TS	
1	89 2024-07-04 20:52:39.905504	10.0.193.197	10.4.17.115	тср	[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
1	96 2024-07-04 20:52:39.998112	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
1	97 2024-07-04 20:52:40.059885	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
1	98 2024-07-04 20:52:40.148891	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
2	82 2024-07-04 20:52:40.215029	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
2	88 2024-07-04 20:52:40.347076	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
2	12 2024-07-04 20:52:40.598114	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
2	29 2024-07-04 20:52:41.096856	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	
2	89 2024-07-04 20:52:42.076448	10.0.193.197	10.4.17.115		[TCP Retransmission] 59162 → 22 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=11	

Verificar regras de firewall do ISE

- Para 3.1 e inferior, você pode verificar isso apenas no show tech.
 - Você pode pegar um show tech e armazená-lo no disco local usando "show techsupport file <filename>"
 - Em seguida, você pode transferir o arquivo para um repositório usando "copy disk:/<filename> ftp://<ip_address>/path" as alterações de url do repositório, dependendo do tipo de repositório que você está usando
 - Você pode fazer o download do arquivo para sua máquina para poder lê-lo e procurar "Running iptables -nvL"
 - As regras iniciais do show tech não estão incluídas abaixo. Em outras palavras, aqui você pode encontrar as últimas regras anexadas ao recurso show tech by IP Access restricted.

<#root>

Firewall rule permitting the SSH traffic from segment x.x.x.x/x

461 32052 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 65 4048 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_161_udp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT udp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

udp dpt:161

Firewall rule permitting the SNMP traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

- Para a versão 3.2 e posterior, você pode usar o comando "show firewall" para verificar as regras de firewall.
- 3.2 e superiores fornecem mais controle sobre os serviços que estão sendo bloqueados pela Restrição de Acesso IP.

<#root>

```
gjuarezo-311/admin#show firewall
```

Chain ACCEPT_22_tcp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 170 13492 ACCEPT tcp -- eth0 * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

tcp dpt:22

Firewall rule permitting the SSH traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 13 784 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_161_udp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT udp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

udp dpt:161

Firewall rule permitting the SNMP traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_8910_tcp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT tcp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

tcp dpt:8910

Firewall rule permitting the PxGrid traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 90 5400 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_8443_tcp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT tcp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

tcp dpt:8443 F

irewall rule permitting the HTTPS traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_8444_tcp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT tcp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

tcp dpt:8444 F

irewall rule permitting the Block List Portal traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain ACCEPT_8445_tcp_ipv4 (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT tcp -- * * x.x.x.x/x 0.0.0.0/0

tcp dpt:8445 F

irewall rule permitting the Sponsor Portal traffic from segment x.x.x.x/x

0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Verificar logs de depuração

Aviso: nem todo o tráfego gera logs. A restrição de acesso IP pode bloquear o tráfego no nível do aplicativo e usando o firewall interno do Linux. SNMP, CLI e SSH são bloqueados no nível do firewall para que nenhum registro seja gerado.

- Ative o componente "Infraestrutura" em DEBUG a partir da GUI.
- Use show logging application ise-psc.log tail

Os próximos logs podem ser vistos quando a restrição de acesso IP está agindo.

```
2024-07-04 18:19:11,339 DEBUG [admin-http-pool31][] cisco.cpm.infrastructure.systemconfig.CpmIpFilterCa
```

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco
- Guia do administrador do ISE 3.1
- Guia do administrador do ISE 3.2
- Guia do administrador do ISE 3.3

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.