Configure o acesso seguro com o firewall Fortigate

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Configurar a VPN no acesso seguro
Dados do túnel
Configure o site VPN para o site no Fortigate
Rede
Autenticação
Fase 1 Proposta
Fase 2 Proposta
Configurar a interface do túnel
Configurar Rota de Política
Verificar

Introdução

Este documento descreve como configurar o acesso seguro com o Firewall Fortigate.

Pré-requisitos

- Configurar Provisionamento de Usuário
- <u>Configuração de Autenticação ZTNA SSO</u>
- <u>Configurar o acesso seguro da VPN de acesso remoto</u>

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Firewall da versão Fortigate 7.4.x
- Acesso seguro
- Cisco Secure Client VPN
- Cisco Secure Client ZTNA
- ZTNA sem cliente

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em:

- Firewall da versão Fortigate 7.4.x
- Acesso seguro
- Cisco Secure Client VPN
- Cisco Secure Client ZTNA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



A Cisco projetou o Secure Access para proteger e fornecer acesso a aplicativos privados, no local e baseados em nuvem. Ele também protege a conexão da rede à Internet. Isso é obtido por meio da implementação de vários métodos e camadas de segurança, todos voltados para preservar as informações à medida que elas são acessadas pela nuvem.

Configurar

Configurar a VPN no acesso seguro

Navegue até o painel de administração do Secure Access.



Clique em Connect > Network Connections > Network Tunnels Groups



• Em Network Tunnel Groups clique em + Add

Network Tunnel Groups



- Configure Tunnel Group Name, Region e Device Type
- Clique em Next

✓ General Settings	General Settings
2 Tunnel ID and Passphrase	Give your network tunnel group a good meaningful name, choose a region through which it will connect to Secure Access, and choose the device type this tunnel group will use.
3 Routing	Tunnel Group Name Fortigate
(4) Data for Tunnel Setup	Region Europe (Germany)
	Device Type Other
$\overline{\langle}$	Cancel



Observação: escolha a região mais próxima ao local do firewall.

- Configure o Tunnel ID Format e Passphrase
- Clique emNext

General Settings	Tunnel ID and Passphrase Configure the tunnel ID and passphrase that devices will use to connect to this	6
✓ Tunnel ID and Passphrase	tunnel group. Tunnel ID Format	
3 Routing	Email IP Address	
4 Data for Tunnel Setup	fortigate (a) <org> <hub>.sse.cisco.com</hub></org>	
	Passphrase	
	•••••	\otimes
	The passphrase must be between 16 and 64 characters long. It must include at least one upper case letter, one lower case letter, one number, and cannot include any special characters.	
	Confirm Passphrase	
	•••••	\otimes
<	Cancel	Next

- Configure os intervalos de endereços IP ou hosts que você configurou na sua rede e deseja passar o tráfego pelo Secure Access
- Clique emSave

General Settings	Routing options and network overlaps
	Configure routing options for this tunnel group.
Tunnel ID and Passphrase	Network subnet overlap
3 Routing	Enable NAT / Outbound only
	Select if the IP address space of the subnet behind this tunnel group overlaps with other IP address spaces in your network. When selected, private applications behind these tunnels are not accessible.
4 Data for Tunnel Setup	Routing option
	Static routing
	Use this option to manually add IP address ranges for this tunnel group.
	IP Address Ranges
	Add all public and private address ranges used internally by your organization. For example, 128.66.0.0/16, 192.0.2.0/24.
	128.66.0.0/16, 192.0.2.0/24
	192.168.100.0/24 🗙
	O Dynamic routing
	Use this option when you have a BGP peer for your on-premise router.
\checkmark	Cancel Back Save

Depois de clicar nas informações sobre Save o túnel que são exibidas, salve essas informações para a próxima etapa, Configure the VPN Site

to Site on Fortigate.

Dados do túnel

Data for Tunnel Setup

Review and save the following information for use when setting up your network tunnel devices. This is the only time that your passphrase is displayed.

Primary Tunnel ID:	Q		-sse.cisco.com	D
Primary Data Center IP Address:	18.156.145.74 🗇			
Secondary Tunnel ID:	0		-sse.cisco.com	D
Secondary Data Center IP Address:	3.120.45.23 🗇			
Passphrase:		CP	D	
Configure o site VPN para o site no Fortigate				
Navegue até o painel Fortificar.				

• Clique em VPN > IPsec Tunnels



Clique em Create New > IPsec Tunnels



Clique em Custom, configure um Name e clique em Next.

1 VPN Setup					
Name 2	Cisco Secure	1			
Template type	Site to Site Hub-and-Spoke	Remote Access Custom			
				2	
			< Back	Next >	Cancel

Na próxima imagem, você verá como é necessário definir as configurações da Network peça.

Rede



Network

- IP Version :IPv4
 - Remote Gateway : Endereço IP estático
 - IP Address: Use o IP de Primary IP Datacenter IP Address, fornecido na etapa Dados do túnel
 - Interface : Escolha a interface WAN que você planejou usar para estabelecer o túnel
 - Local Gateway : Desabilitar como padrão
 - Mode Config : Desabilitar como padrão
 - NAT Traversal :Enable
 - Keepalive Frequency :10
 - Dead Peer Detection : sob demanda
 - DPD retry count :3
 - DPD retry interval :10
 - Forward Error Correction : Não marque nenhuma caixa.
 - Advanced...: configure-o como a imagem.

Agora configure o IKE Authentication.

Autenticação

•

Authentication		Authentication	
Method	Pre-shared Key -	Method	Pre-shared Key 🗸
Pre-shared Key		Pre-shared Key	•••••
IKE		IKE	
Version	1 2	Version	1 2
Mode	Aggressive Main (ID protection)		_

Authentication

- Method : Chave pré-compartilhada como padrão
 - Pre-shared Key : Use o Passphrasedado na etapa Dados do túnel

IKE

•

• Version : Escolha a versão 2.



Observação: o Secure Access suporta apenas IKEv2

Agora configure o Phase 1 Proposal.

Fase 1 Proposta

Phase 1 Proposal	O Add					
Encryption	AES128	•	Authentication	SHA256	-	×
Encryption	AES256	•	Authentication	SHA256	-	×
Encryption	AES128	•	Authentication	SHA1	•	×
Encryption	AES256	-	Authentication	SHA1	-	×
		32	31 30 :	29 🗌 28 🗌	27	
Diffie-Hellman Gro	oups	21		18 🔲 17 🗌	16	
Kan Matter (and		06400		2 U I		
Key Lifetime (seco	nds)	80400				
Local ID						

Phase 1 Proposal

٠

- Encryption : Escolha AES256
 - Authentication : Escolha SHA256
 - Diffie-Hellman Groups : Marque as caixas 19 e 20
 - Key Lifetime (seconds) : 86400 como padrão
 - Local ID : Use o comando Primary Tunnel ID, fornecido na etapa Dados do túnel

Agora configure o Phase 2 Proposal.

Fase 2 Proposta

New Phase 2							0	5					
Name		CSA											
Comments		Comments											
Local Address		addr_s	ubnet 👻	0.0.0.0)/0.0.0								
Remote Address		addr_s	ubnet 👻	0.0.0.0)/0.0.0								
Advanced									New Phase 2				
Phase 2 Proposal	O Add								Name		CSA		_
Encryption	AES128	•	Authentic	ation	SHA1	Ŧ	×		Comments		Comments		1.
Encryption	AES256	-	Authentic	ation	SHA1	Ŧ	×		Local Address		addr_subnet 🔻	0.0.0.0/0.0.0.0	
Encryption	AES128	-	Authentic	ation	SHA256	Ŧ	×		Remote Address		addr_subnet 👻	0.0.0.0/0.0.0.0	
Encryption	AES256	•	Authentic	ation	SHA256	•	×		Advanced				
Encryption	AES128GO	CM 👻	×						Phase 2 Proposal	Add			
Encryption	AES256GC	CM 👻	×						Encryption	AES128	- Authentio	ation SHA256	-
Encryption	CHACHA2	0POLY	1305 -	¢					Enable Replay Det	ection 🔽			
Enable Replay Dete	ection 🔽								Enable Perfect For	ward Secre	cy (PFS) 📃		
Enable Perfect For	ward Secrec	y (PFS)							Local Port		All 🔽		
		32		30 🗆 2	29 🗆 28 🔲 27	7			Remote Port		All 🔽		
Diffie-Hellman Gro	up	15	20 ✓ 14 ✓ 5	5 🗆 2	$\begin{array}{c} 18 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$)			Protocol		All 🔽		
Local Port									Auto-negotiate				
Remote Port									Autokey Keep Aliv	e			
Protocol	ĺ								Key Lifetime		Seconds		•
Auto-porotisto	, in the second s								Seconds		43200		
Autokey Keep Alive	2												
Key Lifetime	-	Second	c		_								
Casanda		42200	3		Ţ								
Seconds		43200											

New Phase 2

•

- Name : Deixe como padrão (tirado do nome da sua VPN)
 - Local Address : Deixe como padrão (0.0.0/0.0.0.0)
 - Remote Address : Deixe como padrão (0.0.0/0.0.0.0)
- Advanced
 - Encryption : Escolha AES128
 - Authentication : Escolha SHA256
 - Enable Replay Detection : Deixe como padrão (Habilitado)
 - Enable Perfect Forward Secrecy (PFS) : Desmarcar a caixa de seleção
 - Local Port : Deixe como padrão (Habilitado)

- **Remote Port**: Deixe como padrão (Habilitado)
- **Protocol** : Deixe como padrão (Habilitado)
- Auto-negotiate : Deixar como padrão (Desmarcado)
- Autokey Keep Alive : Deixar como padrão (Desmarcado)
- Key Lifetime : Deixe como padrão (segundos)
- Seconds : Deixe como padrão (43200)

Depois disso, clique em OK. Após alguns minutos, você verá que a VPN foi estabelecida com o Secure Access e poderá continuar com a próxima etapa, **Configure the Tunnel Interface.**

CSA	I WAN (port1)	🕜 Up

Configurar a interface do túnel

Depois que o túnel for criado, você perceberá que há uma nova interface atrás da porta que está usando como interface WAN para se comunicar com o Secure Access.

Para verificar isso, navegue até Network > Interfaces.

Network Interfaces DNS	➤	FortiGate VM64-AZURE	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24			
IPAM		+ Create New - Sedit	Delete Integrate Interface	Search	Q	
SD-WAN		Name 🗢	Type 🌩	Members \$	IP/Netmask 🗘	Administrative Access 🗘
Static Routes		🖃 🖶 802.3ad Aggregate 🕦				
Policy Routes	_	Be fortilink	₽ 802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING
RIP						Security Fabric Connection
OSPF		🖃 🔛 Physical Interface 👍				
BGP		LAN (port2)	Physical Interface		192.168.100.5/255.255.255.0	PING
Routing Objects						HTTPS
Multicast						SSH
Diagnostics		🛛 📑 WAN (port1)	Physical Interface		10.3.4.4/255.255.255.192	PING
💄 Policy & Objects	>					SSH
Security Profiles	> 1	🗉 💮 Tunnel Interface 🕦				
묘 VPN	>	 NAT interface (naf.root) 	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
User & Authentication	>	-	-			

Expanda a porta que você usa para se comunicar com o Secure Access; nesse caso, a WAN interface.

	WAN (port1)	Physical Interface
• • • •		Tunnel Interface

• Clique no **Tunnel Interface** e em **Edit**

+ Cr	eate New 🔻 🖋 Edit 🛍 Delete	► Integrate Interface Searce					
	Name 🗢	Type 🗢					
🖃 🔁 802.3ad Aggregate 1							
	ffortilink	 802.3ad Aggregate 					
Physical Interface 4							
	🔚 LAN (port2)	Physical Interface					
	MAN (port1)	Physical Interface					
• • • •	CSA CSA	Tunnel Interface					

Você tem a próxima imagem que precisa configurar

Name Alias Type Interface VRF ID 3 Role 3	CSA CSA Tunn WAt O Undefi	el Interface N (port1) ned	Name Alias Type Interface VRF ID (1) Role (1)	 CSA Tunnel Interface WAN (port1) Undefined 	
Address			Address		
Addressing n	node	Manual	Addressing m	ode	Manual
IP		0.0.0.0	IP		169.254.0.1
Netmask		255.255.255.255	Netmask		255.255.255.255
Remote IP/Netmask		0.0.0.0	Remote IP/Netmask		169.254.0.2 255.255.255.252

•

- IP : Configure um IP não roteável que você não tenha em sua rede (169.254.0.1)
- Remote IP/Netmask : configure o IP remoto como o próximo IP do IP da interface e com uma máscara de rede de 30 (169.254.0.2 255.255.255.252)

Depois disso, clique OK para salvar a configuração e continuar com a próxima etapa, Configure Policy Route (Roteamento baseado na origem).



Aviso: Após esta parte, você deve configurar as Políticas de Firewall em seu FortiGate para permitir ou permitir o tráfego de seu dispositivo para Acesso Seguro e de Acesso Seguro para as redes que você deseja rotear o tráfego.

Neste ponto, você tem sua VPN configurada e estabelecida para acesso seguro; agora, você deve redirecionar o tráfego para acesso seguro para proteger seu tráfego ou acesso a seus aplicativos privados por trás do firewall FortiGate.

• Navegue até Network > Policy Routes



Configurar a política

If incoming traffic mate	hes:	If incoming traffic mate	ches:
Incoming interface	+	Incoming interface	🕅 LAN (port2) 🗶
Source Address IP/Netmask		Source Address	+
	0	IP/Netmask	192.168.100.0/255.255.255.0
Addresses	+		0
Destination Address		Addresses	+
IP/Netmask		Destination Address	
	0	IP/Netmask	
Addresses	+		0
Internet service	+	Addresses	🗐 all 🛛 🗙
Protocol	TCP UDP SCTP ANY Specify	Internet service	+ +
Type of service	0 0x00 Bit Mask 0x00	Protocol	TCP UDP SCTP ANY Specify 0 0
Then:		Type of service	0x00 Bit Mask 0x00
Action	Forward Traffic Stop Policy Routing	Then:	
Outgoing interface 🌑	CSA 🔻	Action	Forward Traffic Stop Policy Routing
Gateway address		Outgoing interface	
Comments Write a comment // 0/2		Gateway address	169.254.0.2
Status	Enabled Object Disabled	Comments	Write a comment
		Status	• Enabled 🔮 Disabled

If Incoming traffic matches

٠

- Incoming Interface : Escolha a interface de onde você planejou redirecionar o tráfego para o Secure Access (origem do tráfego)
- Source Address
 - · IP/Netmask : use esta opção apenas se você rotear uma sub-rede de uma interface
 - Addresses : use esta opção se você tiver o objeto criado e a origem do tráfego vier de várias interfaces e várias sub-redes
- Destination Addresses
 - Addresses: Escolher all

- Protocol: Escolher ANY
- Then
 - Action: Choose Forward Traffic
- Outgoing Interface : Escolha a interface de túnel que você modificou na etapa, Configurar interface de túnel
- Gateway Address: Configure o IP remoto configurado na etapa, <u>RemoteIPNetmask</u>
- Status : Escolher Habilitado

Clique **OK** para salvar a configuração. Agora, você está pronto para verificar se o tráfego de seus dispositivos foi roteado novamente para o Secure Access.

Verificar

Para verificar se o tráfego da sua máquina foi redirecionado para o Secure Access, você tem duas opções: você pode verificar na Internet e seu IP público ou executar o próximo comando com curl:

<#root>

```
C:\Windows\system32>curl ipinfo.io { "ip": "151.186.197.1", "city": "Frankfurt am Main", "region": "Hes
```

O intervalo público de onde você pode ver seu tráfego é de:

Min Host:151.186.176.1

Max Host :151.186.207.254



Observação: esses IPs estão sujeitos a alterações, o que significa que a Cisco provavelmente estenderá esse intervalo no futuro.

Se você vir a alteração de seu IP público, isso significa que você está sendo protegido pelo Secure Access e agora você pode configurar seu aplicativo privado no painel do Secure Access para acessar seus aplicativos de VPNaaS ou ZTNA.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.