

如何在我的设备上生成SLAC (智能许可授权码) 代码

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：提供这些说明可帮助客户/合作伙伴自行执行操作以解决问题。如果客户/合作伙伴在说明中遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)创建案例，以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

开始之前，请确保您拥有：

- 活动的Cisco.com帐户
- 在特权EXEC模式下使用show license UDI命令
- 需要SLAC的设备列表
- 访问智能/虚拟帐户
- 实施许可证应在虚拟帐户中可用

要使用强制许可证，用户必须从CSSM门户生成SLAC，然后在设备上安装授权代码。如果设备上未安装SLAC，则用户无法使用设备上的强制功能

第1步：转至[Cisco Software Central](#)，并使用cisco.com凭证登录。

第2步：从右上角的智能帐户选择器中选择智能帐户

第3步：点击智能软件管理器部分下的管理许可证(Manage Licenses)

第4步：转至资产选项卡，然后选择VA并点击产品实例选项卡

第5步：点击授权许可证实施功能按钮

第6步：从选择设备(Choose Devices)部分，根据需要选择单设备或多设备(Single Device or Multiple Device)

要为单个设备生成SLAC，请执行以下操作：

- 在显示名称中命名设备
- 输入PID和序列号，然后点击“下一步”
- 在相应的“保留”列下选择许可证，然后输入数量，然后点击“下一步”
- 在device-type下拉列表中选择设备。点击Continue。
- 点击生成授权码(Generate Authorization Code)
- 下载授权码并另存为.csv文件

要为多个设备生成SLAC (在这种情况下 , 您将要上传一个.csv文件) :

- 从显示Single Device的下拉列表中 , 将选择更改为Multiple Devices
- 点击浏览(Browse)并导航至.csv文件 , 该文件包含需要SLAC的产品实例列表
- 单击 Next。(上传后 , 设备列表显示在CSSM中。默认情况下将选择所有设备。)
- 指定每个产品实例所需的许可证数量 , 然后点击“下一步”。(如果您在使用策略智能许可环境中请求导出控制或强制许可证的SLAC , 则每个产品实例只需要一个SLAC)
- 点击保留许可证(Reserve Licenses)。(显示Download Authorization Codes按钮。)
- 在device-type下拉列表中选择设备。点击Continue。
- 点击Download Authorization Codes下载此.csv文件 , 该文件对所有设备具有SLAC
- 点击Close

第7步 : 在设备上安装SLAC

故障排除:

1. 我的虚拟帐户中没有要保留的许可证 ? 使用软件许可选项 , 在[支持案例管理器\(SCM\)](#)中打开许可案例。
2. 我在尝试生成SLAC代码时遇到错误 ? 使用SoftwareLicensing选项在[Support Case Manager\(SCM\)](#)上打开许可案例。
3. 如果我的设备当前使用SLR/PLR , 在升级SLUP映像后 , 是否需要生成SLAC?使用软件许可选项 , 在[支持案例管理器\(SCM\)](#)中打开许可案例。

如果您遇到无法解决的问题 , 请使用软件许可选项在[Support Case Manager\(SCM\)](#)上打开一个许可案例。

有关本文档内容的反馈 , 请在此处[提交](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。